

## Удаление значка домашней группы из области навигации проводника

Изменение значения параметра реестра **Attributes**

1. Откройте редактор реестра (**win + R – regedit**)
2. Перейдите в раздел **HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{B4FB3F98-C1EA-428d-A78A-D1F5659CBA93}\ShellFolder**
3. Измените владельца подраздела **ShellFolder** – подробности ниже.
4. В правой части редактора реестра найдите параметр **Attributes** и измените его значение на **b094010c**
5. Для применения изменений выполните выход из системы или перезапустите процесс explorer.exe

Для восстановления значка "Домашняя группа" в навигационной панели проводника установите значение параметра **Attributes** равным **b084010c**

## Удаление значка OneDrive из области навигации проводника

---

1. Откройте редактор реестра (**win + R – regedit**)
2. Перейдите в раздел **HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}**


В правой части редактора реестра найдите параметр **System.IsPinnedToNameSpaceTree** и установите его значение равным **0** (ноль).

Примечание: если вы используете 64-разрядное издание Windows 10, значок OneDrive может отображаться в диалоговых окнах открытия или сохранения в некоторых 32-разрядных приложениях. Для того, чтобы этого не происходило установите значение параметра **System.IsPinnedToNameSpaceTree** в разделе реестра **HKEY\_CLASSES\_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{018D5C66-4533-4307-9B53-224DE2ED1FE6}** равным **0**


## Отключение OneDrive из интерфейса Windows

---

1. В области уведомлений (системный трей) нажмите правую кнопку мыши на значке OneDrive и выберите в контекстном меню пункт **Параметры**




2. На вкладке Параметры снимите отметку с параметра **Автоматически запускать OneDrive при входе в Windows**
3. Если вы выполнили вход в учетную запись Microsoft и она была связана с OneDrive, вы можете прекратить синхронизацию файлов нажав кнопку **Удалить связь с OneDrive**



**Как удалить пользовательские папки из расположения "Этот компьютер" в проводнике Windows 10**



Пользовательские папки, которые располагаются в окне "Этот компьютер" [проводника](#) Windows, впервые были добавлены в Windows 8. Для кого-то они оказались удобным инструментом для быстрого доступа к документам и музыке, а кому-то они мешали, невзирая на возможность скрыть их отображение просто свернув блок папок.



В Windows 8/8.1 для удаления этих папок из окна проводника использовался метод удаления подразделов реестра с соответствующими этим папкам CLSID в разделе HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\MyComputer\NameSpace.

В Windows 10 этот метод работает частично и может вызывать непредсказуемое поведение проводника, например, удаленные папки могут спонтанно восстанавливаться в прежнем расположении, а затем опять исчезать.

Для того, чтобы удалить эти папки из окна проводника в Windows 10 используются другие параметры реестра, которые позволяют настраивать отображение или скрытие этих папок, не удаляя разделов или параметров реестра.

Если вы воспользовались методом для Windows 8, восстановите исходные параметры реестра при помощи одного из [этих файлов реестра](#).

## Как правильно удалить папки из расположения Этот компьютер


В Windows 10 для отображения или скрытия этих папок используется параметр реестра **ThisPCPolicy**, который содержится в разделе реестра, содержащем описание и настройки отображения служебных папок:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FolderDescriptions\{CLSID}\PropertyBag

где CLSID – идентификатор определенной папки


Параметр **ThisPCPolicy** может иметь два значения: **Show** – для отображения папки, и **Hide** – для ее скрытия.


После применения файла реестра папки будут скрыты как в основном окне проводника, так и в левой части (в навигационной панели).




## Изменение владельца с использованием графического интерфейса Windows

1. Откройте проводник (редактор реестра) и перейдите к папке/файлу/разделу реестра, к которому необходимо получить доступ.
2. **Изменение владельца файла или папки в Windows 10/8.1/8**
  1. Нажмите правую кнопку мыши и выберите в контекстном меню **Свойства**
  2. Перейдите на вкладку **Безопасность**
  3. Нажмите кнопку **Дополнительно**






4. Нажмите ссылку **Изменить** вверху окна параметров безопасности.




5. После нажатия ссылки для изменения владельца вы увидите стандартное диалоговое окно выбора пользователя. Напечатайте в поле 'Имена выбираемых объектов' имя своей учетной записи или название группы Администраторы. Если вы не знаете точно как написать, то нажмите в окне выбора пользователя кнопку

Дополнительно, а в следующем кнопку **Поиск**. Выберите группу **Администраторы** (или свою учетную запись) и нажмите кнопку ОК.




Если вы меняете владельца папки, то по умолчанию будет изменен владелец только этой папки, но не вложенных в нее папок и файлов. Для того, чтобы заменить владельца всех дочерних объектов папки, установите флажок на параметре **"Заменить владельца подконтейнеров и объектов"**.



3.

После того как вы нажмете кнопку **ОК** для изменения владельца папки, может быть показано предупреждение об отсутствии разрешений для вашей учетной записи. Нажмите кнопку **Да** для получения полного доступа к объекту.



4.

